

汽车对比框架地址: <http://192.168.22.233/ex/cp5.0/start.html>

目录

车系对比.....	2
车型对比.....	4
参数配置.....	4
实拍图片.....	5

车系对比

1) 下方内容显示“在售车型”、“网友点评”、“编辑点评”、“图片”、“精选”、“你还可以了解”栏目内容规则、交互、链点与车系页模块保持一致

2) 更换车系

a. 默认下拉框选定当前车系，下拉选择新车系，点击“更换”，直接覆盖当前选择的车系

b. 历史浏览用 cookie 记录最近的 10 条车系选择记录，每次只显示最新的 4 条记录，用户点击“删除”之后，自动补充一条，直到所有记录都被清除



3) 推荐

a. 与车系页“其他网友还看过”栏目数据保持一致

b. 点击其中一个车系“+对比”按钮之后，将该车系添加到右侧空位

c. 当两个空位都添加了车系，点击任位置上车系的推荐里面的“+对比”按钮，将直接覆盖另一位置上原有的车系



4) 关于车型列表

- a. 车型列表的“+对比”交互跟车系页一致，点击之后添加到页面下方的对比收藏栏里面，点击“开始对比”，弹出车型对比的新窗口，并把参数带到该页面；
- b. 车型列表限制高度，最多只显示 10 个，超越高度自动出滚动条，若左右两栏都少于 10 个车型，则按最大数量控制高度，不出现滚动条


5) 当前车系对比突出显示，无链接；车型对比普通显示，点击弹出新窗口链接到车型对比页，同理车型对比



车型对比

参数配置

- 1) 关于参数配置表的内容分类、项目，与车系页参数配置表保持一致
- 2) “只显示差异参数”和“高亮显示差异参数”与旧版对比的功能保持一致



- 3) 在单元格里选择一个车型之后，显示如下
 - a. 点击删除按钮，恢复到三个下拉框，下拉框无选定状态
 - b. 点击更换按钮，恢复到三个下拉框，下拉框为当前的一个车型
 - c. 点击左右箭头可以调整车型的位置




- 4) 右侧导航根据用户浏览随动，当用户向下滚动，看不到车型框的时候，网页头部会出现随动工具条，用户可以直接删除和更换车型



5) 推荐

1) 竞品车型推荐与车型页的推荐栏目显示的车型保持一致，点击“+对比”之后，添加到下一个空白单元格，如果4个单元格都填满，再进行“+对比”操作，则弹出提示



实拍图片

- 1) 关于实拍图片的内容展现，直接将每个车型的28图自上往下罗列出来，右侧导航随动
- 2) 如果用户在参数配置项目里面选定了多于2款车型，在切换到实拍图片的时候，默认将第一和第二个单元框的车型带入填充到实拍图片的两个框中
- 3) 更换车型
 - a. “更换车型对比”里面显示排除当前展开的两个车型之外的排重车型
 - b. 当用户只选定了2个车型的时候，“更换车型对比”则隐藏不显示，用户可以在下方继续添加两个车型
 - c. 当用户选定了3个车型的时候，“更换车型对比”显示1个排重车型，用户可以继续添加一个车型
 - d. 当用户选定了4个车型的时候，“更换车型对比”显示2个排重车型，下方的“添加车型对比”隐藏



- e. 用户点击“更换”之后，车型下拉框默认为该车型，用户可以修改保存新选车型
- f. 用户进行单选框的选择之后，置换当前位置的车型

4) 当从参数配置带过来的车型信息或者用户直接选择车型的时候，如果图库没有该车型的图片，系统自动推荐替换一个车型，同时弹出提示框

注意：用户无论在参数配置还是在实拍图片里面选定的车型，在进行切片切换的时候，都要保持选择一致，带参切换